

# Obecný instalační postup k software o.s. PETIT

Toto je výtah z instalačních postupů, které vydal CERES a které závazně platí pro instalaci našeho níže uvedeného software. Přesné instalační postupy k jednotlivým programům naleznete na [www.indos.cz/katalogsw](http://www.indos.cz/katalogsw) pod číslem uvedeným za názvem:

- **ATÍK** (RS00032)
- **BREPTA** (RS00039)
- **MĚDA ČTE** (RS00033)
- **MĚDA POČÍTÁ** (RS00040)

## Pomoc při potížích s instalací a užíváním software

V případě, že se během instalování software na Vaše počítače a servery vyskytnou nejasnosti, je možné kontaktovat Zákaznické centrum (bílá linka), které poskytne konzultaci k tomuto instalačnímu postupu. Zákaznické centrum neposkytuje konzultace k využívání registrovaného SW.

Pokud se během užívání software vyskytnou obtíže, se kterými si nebudete vědět rady, obraťte se na výrobce nebo distributora software s žádostí o pomoc. K tomuto účelu má většina výrobců software zřízeny centra pomoci, tzv. „Hotline servis“, kde jsou Vám uživatelům k dispozici odborníci ochotní poradit. Řada takovýchto center má provozní dobu nonstop a vyniká zkušenostmi z již vyřešených problémů. Nejčastěji řešené problémy bývají také zveřejněny na internetových stránkách každého výrobce software. Odborná pomoc se dostane zpravidla uživatelům, kteří používají software legálně a jsou řádně zaregistrovaní u výrobce, proto neopomeňte přečíst si licenční podmínky a nainstalujte SW až v případě že s nimi souhlasíte.

Tel. Hotline	e-mail	Web
585223716	petit@petit-os.cz	www.petit-os.cz

## Jak číst a porozumět tomuto dokumentu

Tento dokument popisuje postup správné instalace a deinstalace software (SW) na počítače v lokální síti školy, tak aby co nejvíce usnadnil práci ICTK správci na škole a minimalizoval vznik možných potíží, které by musel následně řešit. Cílem manuálu je zachovat bezpečnost a funkčnost celého systému Informační a Komunikační Infrastruktury (IKI).

Manuál je jednotný pro instalaci SW na všech typech škol (A,C,E). V textu se mohou vyskytovat příkazy typu ( **START > Nástroje > Možnosti > Úpravy** ). Popisuje to sled kliknutí myši na jednotlivé příkazy.

## Použité zkratky a symboly

### OBECNÉ:

- MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- ACOL – AutoCont On Line, a.s.
- ČTc – Český Telecom, a.s.
- GD – generální dodavatel PIII – sdružení ACOL a ČTc

### ODBORNÉ:

- IKI – informační a komunikační infrastruktura budovaná GD pro PIII SIPVZ
- SW – software
- ASW – aplikační softwarové vybavení
- HW – hardware
- ZC – zákaznické centrum ACOL-ACCZ
- Hotline – servisní pomoc od výrobce uživatelům SW ( zpravidla po telefonu )
- ICT – informační a komunikační technologie
- ICTK správce – ICT koordinátor správce (učitel, informatik na škole, který je vyškolen na správu IKI)
- SKP – standardní klientské pracoviště (PC - uživatelská stanice dodávaná v rámci IKI)
- SERVER II – servery výrobců Compaq a Hewlett Packard Použité na školách typu C, E.
- MMPC II – (multimediální počítač), výkonnější počítač, který slouží ve funkci serveru a je zároveň použit jako klientské pracoviště pro uživatele třídy „Učitel“. Použitý na školách typu A.

- MMPC I – (multimediální počítač), který je určený pro práci učitelů na školách C a E  
LFPC – (Legacy Free PC), počítač který je určen pro práci žáků.

Desktop aplikace – Typ programu, který je instalován a provozován na samostatném počítači SKP a nevyžaduje žádné síťové služby.

## Požadavky programu

Před započítím instalace jakéhokoli programu zkontrolujte, zda je na každé stanici SKP na disku **C:\** dostatek volného místa. Po instalaci každé aplikace musí zůstat na disku **C:\** minimálně 1 GB volného prostoru.

Aplikace samotné vyžadují tento prostor na disku:

**ALTÍK** – 91 MB

**BREPTA** – 414 MB

**MĚĎA ČTE** – 179 MB

**MĚĎA POČÍTÁ** - 500 MB

## Určení aplikace

Aplikaci lze spouštět pouze na **MMPCI** nebo **LFPC !!!**

## Instalace SW na stanice SKP

SW je klasickou desktop verzí a proto se instaluje lokálně na stanici SKP do adresáře Aplikace ze sdílené jednotky CD. Instalovat jej na škole smí pouze uživatel s právy ICTK správce.

- 1.1. Vložte instalační CD do mechaniky SERVERU nebo MMPC II. Při instalaci na učitelskou stanici MMPC I můžete instalovat SW také z její vlastní CD mechaniky.
- 1.2. Přihlaste se ke stanici SKP jako ICTK správce.
- 1.3. Namapujte jednotku CD na serveru jako nový disk **D:\** Postup mapování je obdobný jako je popsáno v kapitole **0** pouze s tím rozdílem, že jednotka CD je sdílena pod názvem **\\install\CDROM** (místo názvu install je možné použít také název konkrétního serveru, Například: **\\A1217701\cdrom** ).

DALŠÍ KROKY SE LIŠÍ PODLE TOHO, KTERÝ SOFTWARE PŘÁVĚ INSTALUJETE

POSTUP U INSTALACE SOFTWARE

- **MĚĎA POČÍTÁ**

(BODY 1.4 – 1.11)

- 1.4. Úvodní okno zobrazíte spuštěním programu Start.exe, který se nachází na CD.
- 1.5. Podle toho, jaký program instalujete, spusťte průvodce instalací poklepnáním na odkaz :  
„MĚĎA POČÍTÁ“
- 1.6. Dotaz potvrďte > ANO
- 1.7. Uvítá Vás průvodce instalací > DALŠÍ.
- 1.8. V následujícím dialogu nastavíte CÍLOVOU SLOŽKU do které bude aplikace instalována.  
Změňte cestu k adresáři z výchozí na tuto požadovanou **C:\Aplikace\PETIT\Meda\_pocita1** > DALŠÍ
- 1.9. Instalace je připravena > INSTALOVAT
- 1.10. Zbytek instalace proběhne automaticky.
- 1.11. Na závěr můžete zrušit mapování CD-ROM mechaniky.

## POSTUP U INSTALACE SOFTWARE

- **ALTÍK**
  - **BREPTA**
  - **MĚĎA ČTE**
- (BODY 1.12 – 1.16)

- 1.12. Úvodní okno zobrazíte spuštěním programu Start.exe, který se nachází na CD.
- 1.13. Spusťte průvodce instalací poklepnutím na odkaz:
  - „ALTÍK“
  - „BREPTA“
  - „MĚĎA ČTE“,podle toho, jaký program instalujete
- 1.14. Uvítá Vás průvodce instalací pokračujte kliknutím > NEXT.
- 1.15. V následujícím dialogu nastavíte CÍLOVOU SLOŽKU do které bude aplikace instalována. Změňte za použití tlačítka „BROWSE..“ cestu k adresáři z výchozí na požadovanou:  
**C:\Aplikace\PETIT\Altík1.01 > NEXT** .... při instalaci programu **ALTÍK**  
**C:\Aplikace\PETIT\Brepta1 > NEXT** .... při instalaci programu **BREPTA**  
**C:\Aplikace\PETIT\Měďa\_čte1 > NEXT** .... při instalaci programu **MĚĎA ČTE**
- 1.16. Zbytek instalace proběhne automaticky bez nutnosti zásahu uživatele. Na závěr zavřete úvodní okno křížkem v pravém horním rohu.

## Nastavení zabezpečení a přístupových práv

Programové soubory aplikací ALTÍK, BREPTA, MĚĎA ČTE a MĚĎA POČÍTÁ jsou instalovány i registrovány na lokální stanici SKP, proto snaha chránit SERVER nastavením přístupových práv je bezpředmětná. Přístupová práva není třeba nijak měnit ani nastavovat.

## Deinstalace ze stanic SKP.

- 1.1 Přihlaste se jako ICTK Správce na každou stanici SKP ze které chcete odinstalovat jednu z aplikací.
- 1.2 Klikněte myší START > NASTAVENÍ > OVLADACÍ PANELY > PŘIDAT NEBO ODEBRAT PROGRAMY > vyhledejte a označte myší program:
  - ALTÍK1.01 > klikněte na ZMĚNIT NEBO ODEBRAT.
  - BREPTA1 > klikněte na ZMĚNIT NEBO ODEBRAT
  - MĚĎA\_ČTE1 > klikněte na ZMĚNIT NEBO ODEBRAT.
  - MĚĎA POČÍTÁ VERZE 1.00 > klikněte na ZMĚNIT NEBO ODEBRAT
- 1.3 Potvrďte dotaz zda skutečně chcete odstranit aplikaci. > ANO.
- 1.4 V průběhu deinstalace programů **ALTÍK**, **BREPTA** a **MĚĎA ČTE** bude systém žádat potvrzení zda si přejete odstranit i součásti BORLAND z adresáře Program Files. V případě, že nebudete chtít na stanici zachovávat nainstalovanou některou aplikaci z nabídky společnosti PETIT, nebo CAAK, v dialogovém okně potvrďte > YES TO ALL .
- 1.5 Vyčkejte až proces deinstalace dobehne do konce a zobrazí se informace, že program byl úspěšně odstraněn z počítače. > OK
- 1.6 Tímto je ukončena odinstalace aplikace z SKP.

## Základní úkony a vysvětlivky:

**Vytvoření adresáře APLIKACE na SKP** - Každý nový SW instalovaný ICTK správcem musí být nainstalován do adresáře APLIKACE. Na SERVERech tyto adresáře již existují. Budete-li však instalovat nový SW na učitelských a žákovských stanicích SKP pak je třeba jej vytvořit.

Adresář vytvořte následujícím postupem: Na počítači SKP, na který plánujete instalovat nový program, klikněte myši na ikonu Tento Počítač na ploše:  
TENTO POČÍTAČ > MÍSTNÍ DISK C: > menu SOUBOR > NOVÝ > SLOŽKA vyplňte název APLIKACE > ENTER.

**Sdílení a nastavení práv adresáři APLIKACE na SKP** – Nastavení práv v adresáři aplikace má neoprávněným osobám zamezit deinstalaci či poškození souborů aplikace. Klikněte myši na ikonu Tento Počítač na ploše TENTO POČÍTAČ > DISK C: > klikněte pravým tl. Myši na ikonu adresáře APLIKACE > vyberte volbu VLASTNOSTI > SDÍLENÍ > označte SDÍLET TUTO POLOŽKU > ponechte NÁZEV SDÍLENÉ POLOŽKY beze změny > *(nyní je složka sdílená i pro ostatní uživatele sítě. Nyní ještě nastavte práva přístupu.)* > OK. Viz obrázek.

**Mapování disku** : znamená, že na svém lokálním počítači připojíte cizí sdílenou složku tak, že se Vám bude jevit jako další Disk na vašem počítači.například K:\ Postupů je několik sami si zvolte, který Vám bude více vyhovovat.

- Otevřete okno **MÍSTA V SÍTI**; procházejte sítí, než naleznete sdílený adresář, který si chcete nechat připojit; Klikněte pravým tl. myši na ikonku adresáře, v nabízeném menu zvolte „**Připojit síťovou jednotku**“; zvolte písmeno „**K:**“, pod kterým má být připojený disk označený; můžete zatrhnout „Znovu připojit při přihlášení“ > **DOKONČIT**.
- Znáte-li síťovou cestu k danému adresáři, tak je mapování mnohem snadnější. Otevřete okno **MÍSTA V SÍTI** > menu **NÁSTROJE > PŘIPOJIT SÍŤOVOU JEDNOTKU** > zvolte písmeno pod kterým bude jednotka zobrazena **K:** > do řádku „složka“ napište síťovou cestu dané složky, kterou chcete namapovat v konvenci \\název\_počítače\název\_sdílené\_složky například: \\install\aplikace > můžete zatrhnout „Znovu připojit při přihlášení“ > **DOKONČIT**.
- Zrušení mapování disku: **TENTO POČÍTAČ** > pravým tlačítkem myši klikněte na namapovaný disk > zvolte **ODPOJIT**.

**Zjištění volného prostoru na SERVERU II.** : Přihlaste se jako ICTK Správce na libovolnou stanici SKP Namapujte adresář aplikace jako disk **K:\** dle postupu v bodě 0 . Klikněte na **TENTO POČÍTAČ** > pravým tlačítkem myši klikněte na disk **K:\** a zvolte vlastnosti.

## Zakoupení SW

Registrace SW pro instalaci a provoz na IKI znamená, že je tento SW otestován z hlediska jeho vlivu na IKI. Tato skutečnost nemá žádný vliv na licenční pravidla výrobce nebo distributora SW. Každý takto registrovaný SW musí být školou legálně pořízen nebo zakoupen. Registrace SW se nedotýká autorských nebo licenčních práv osob, které mají k SW tato práva. Jakékoliv užití SW školou nebo jiným subjektem lze pouze na základě dohody uzavřené s osobou oprávněnou užívat právo k SW převést na školu nebo jiný subjekt.

## Ukládání dat

Data ukládaná na SKP nebo SERVER nejsou zálohována. Při obnově stanice dochází tedy k jejich ztrátě.

## Provoz registrovaného SW

Instalace SW musí být prováděna podle poslední platné verze Instalačního postupu, který je k dispozici v seznamu registrovaného SW na [www.ceres.cz](http://www.ceres.cz). Pokud v důsledku prokazatelného nedodržení instalačního postupu dojde k znepřístupnění některé ze služeb IKI, je školské zařízení povinno uhradit náklady spojené s obnovením plné funkcionality IKI. Užívání SW musí být v souladu s Provozním řádem IKI, který je součástí manuálu ICTK správce.

## Související dokumenty a odkazy

Manuál ICTK správce

Průvodce kurzem – Úvod k počítačovým sítím

Průvodce kurzem – Základy provozu IKI a správa SKP

Průvodce kurzem – Obsluha centrální stanice malé sítě

Průvodce kurzem – Obsluha serveru velké sítě

Nástěnka ICTK správce na [zc.acol.cz](http://zc.acol.cz)

[www.ceres.cz](http://www.ceres.cz)

[www.acol.cz](http://www.acol.cz) > PI - Informační gramotnost > Skripta ke školení ICT K a další dokumenty ke stažení